

## 1 Inleiding

Hymedis is sinds kort gemigreerd op een nieuw platform wat voor u als consequentie heeft dat u uw WAP toestel opnieuw geconfigureerd moet worden.

Het doel van dit document is om bij deze herconfiguratie van het WAP toestel een leidraad te zijn.

## 2 Stappenplan voor de configuratie van de nieuwe instellingen

Het instellen van de Nokia 6310i gebeurt als volgt:

1. Kies 'Menu' en ga naar 'Diensten'
2. Kies 'Instellingen' en dan 'Actieve' dienst-instell. bewerken'
3. Voer volgende gegevens in
  - a. Naam instelling is vrij te kiezen, bv. Hymedis-gprs-mobistar
  - b. Homepage:  
[http://www.hymedis.net/HymedisAppl/wap/index.do?userId=<HYM\\_UN>&pwd=<HYM\\_PWD>&m=getIndex](http://www.hymedis.net/HymedisAppl/wap/index.do?userId=<HYM_UN>&pwd=<HYM_PWD>&m=getIndex)
  - c. Sessiemodus Tijdelijk of Doorlopend
  - d. Verbinding beveiligen Uit
  - e. Drager GPRS
  - f. GPRS verbinding wanneer nodig
  - g. GPRS toegangspunt <GPRS\_APN>
  - h. IP adres <GATEWAY\_PROV>
  - i. Verificatietype: Normaal
  - j. Login-type: Automatisch
  - k. Gebruikersnaam: <GPRS\_US>
  - l. Wachtwoord: <GPRS\_PWD>

U merkt dat een deel van de instellingen in hoofdletters tussen <> zijn aangegeven. Het betreft hier persoonsgebonden gegevens:

Gegeven	Te vervangen door	Geleverd door
<HYM_UN>	Uw persoonlijke Hymedis gebruikersnaam	Hymedis beheerder
<HYM_PWD>	Uw persoonlijk Hymedis paswoord	Hymedis beheerder
<GPRS_APN>	Het GPRS toegangspunt (APN)	GPRS provider
<GPRS_US>	De gebruikersnaam voor toegang op het GPRS toegangspunt	GPRS provider
<GPRS_PWD>	Het paswoord voor toegang op het GPRS toegangspunt	GPRS provider
< GATEWAY_PROV >	IP adres van de WAP gateway van de telecom operator	

Voor een configuratie waarin u werkt met Base als GPRS provider zijn de gegevens als volgt:

<b>Base</b>	
<GPRS_APN>	busint.base.be
<GPRS_US>	base
<GPRS_PWD>	Base
< GATEWAY_PROV >	172.31.198.37

Noot:

Base heeft de mogelijkheid om volledig automatisch per sms uw telefoon gebruiksklaar te maken door middel van het gebruik van volgend systeem: [http://www.base.be/nl/mobiel/mobiel-internet/ople-gsm?quicktabs\\_24=4#quicktabs-24](http://www.base.be/nl/mobiel/mobiel-internet/ople-gsm?quicktabs_24=4#quicktabs-24)

Voor een configuratie waarin u werkt met Mobistar als GPRS provider zijn de gegevens als volgt:

<b>Mobistar</b>	
<GPRS_APN>	web.pro.be
<GPRS_US>	mobistar
<GPRS_PWD>	mobistar
< GATEWAY_PROV >	212.65.63.10 of 212.65.63.145

Noot:

Mobistar heeft de mogelijkheid om volledig automatisch per sms uw telefoon gebruiksklaar te maken door middel van het gebruik van volgend systeem: <https://www.mobistar.be/klantenzone/gsm-configureren/index.html>.

Voor een configuratie waarin u werkt met Proximus als GPRS provider zijn de gegevens als volgt:

<b>Proximus</b>	
<GPRS_APN>	Internet.proximus.be
<GPRS_US>	{leeg}
<GPRS_PWD>	{leeg}
< GATEWAY_PROV >	195.238.2.21 of 195.238.2.22

Noot:

Proximus heeft de mogelijkheid om volledig automatisch per sms uw telefoon gebruiksklaar te maken door middel van het gebruik van volgend systeem: [http://customer.proximus.be/PUB/ota\\_customer/select.jsp?language=nl](http://customer.proximus.be/PUB/ota_customer/select.jsp?language=nl)